



LOTO RÉGIE

Guide d'utilisation

Un outil pensé pour la régie d'un loto

Loto Régie pilote le tirage depuis un écran opérateur et présente au public un affichage séparé, lisible et personnalisable. Cette notice décrit la version fournie avec le projet .NET 8 analysé en août 2026.

Tirage	De 1 à 100 boules, sans doublon pendant une partie.
Écran public	Grand numéro, grille, historique, temporisation et messages.
Animation	Messages automatiques déclenchés par un numéro ou par le rang de sortie.
Jeu / départage	Tirage simple ou départage entre des numéros choisis par les joueurs.
Personnalisation	Thèmes et couleurs de l'écran public.
Licence	Mode démonstration intégré et installation d'un fichier de licence.

Site : sallegabriel.com

Sommaire

1. Installation et premier lancement
2. L'écran opérateur
3. Effectuer un tirage de loto
4. L'écran public
5. Textes, messages et animations
6. Personnaliser l'écran public
7. Tirage au sort / Jeu
8. Mode démonstration et licence
9. Conseils pour une soirée de loto
10. Dépannage rapide

Raccourci essentiel

Lorsque vous ne saisissez pas de texte, la barre ESPACE déclenche la boule suivante. Le raccourci est neutralisé pendant la saisie dans un champ.

1. Installation et premier lancement

Loto Régie est une application Windows 64 bits. Si vous utilisez la version publiée en exécutable autonome, lancez le fichier Loto_Regie.exe. Selon la réputation du fichier et sa signature, Windows peut afficher un avertissement de sécurité lors du premier téléchargement ou lancement.

Au démarrage, la fenêtre Loto Gabriel - Opérateur s'ouvre. L'application peut également ouvrir ou piloter un écran public, prévu pour être placé sur un second écran, un téléviseur ou un vidéoprojecteur.

Configuration conseillée

Poste régie	PC Windows 64 bits.
Affichage public	Second écran, TV ou vidéoprojecteur relié au PC.
Mode d'affichage	Bureau Windows étendu, afin de garder la régie séparée de l'écran visible par le public.
Avant la soirée	Tester le son/vidéo du poste, l'affichage public, le nombre de boules et le délai.

Important

Le logiciel conserve plusieurs réglages localement, notamment les textes, animations, thèmes et paramètres du module de tirage au sort.

2. L'écran opérateur

L'écran opérateur est le tableau de commande principal. Le dernier numéro tiré apparaît en grand, accompagné de l'état du tirage.

Nombre de boules	Choisissez une valeur de 1 à 100. La valeur par défaut du projet est 90.
Délai	Temporisation de 0 à 120 secondes entre deux boules. Pendant ce délai, le bouton de tirage est désactivé.
Texte au-dessus	Saisissez un texte libre destiné à l'écran public, ou réutilisez un texte enregistré.
BOULE SUIVANTE	Tire aléatoirement un numéro parmi ceux qui restent disponibles.
NOUVEAU TIRAGE	Efface le tirage actuel et commence une nouvelle partie après confirmation.
ÉCRAN PUBLIC	Permet de masquer ou réafficher l'écran destiné au public.
LICENCE / DEMANDE	Affiche l'état de la licence ou ouvre les outils de demande/installation.
MESSAGE FIN DE DÉLAI	Personnalise le message affiché lorsque la temporisation est terminée.
MESSAGES PUBLICS	Configure les messages automatiques d'animation.
PERSONNALISER ÉCRAN	Ouvre les réglages visuels de l'écran public.
TIRAGE AU SORT / JEU	Ouvre le module indépendant de tirage simple et de départage.

3. Effectuer un tirage de loto

1. Réglez le nombre de boules correspondant à votre jeu.
2. Réglez éventuellement un délai entre deux tirages. À zéro, la boule suivante peut être tirée immédiatement.
3. Ajoutez si nécessaire un texte au-dessus de l'écran public : nom de la partie, lot, formule de jeu ou annonce.
4. Cliquez sur BOULE SUIVANTE ou appuyez sur ESPACE.
5. Le numéro est choisi aléatoirement parmi les numéros encore disponibles. Il est ajouté à l'historique et retiré de la liste des numéros pouvant ressortir pendant cette partie.
6. Lorsque toutes les boules ont été tirées, l'interface indique que le tirage est terminé.

Nouvelle partie

Le bouton NOUVEAU TIRAGE demande confirmation avant d'effacer le tirage en cours. Le compteur de série progresse normalement ; un texte exactement égal à SPEEDY est traité comme une partie hors-série et ne fait pas avancer ce compteur.

4. L'écran public

L'écran public est conçu pour être visible à distance. Il reprend les informations utiles aux joueurs sans exposer les commandes de la régie.

Numéro courant	Le dernier numéro tiré est affiché en très grand.
Grille	Les numéros permettent au public de suivre les boules déjà sorties.
Derniers numéros	Une zone dédiée rappelle les sorties récentes.
Compteur / série	L'affichage peut indiquer l'avancement du tirage et le numéro de série.
Temporisation	Pendant le délai, un compte à rebours est affiché ; à la fin, le message de disponibilité apparaît.
Messages	Les annonces et animations configurées par l'opérateur apparaissent directement à l'écran.

Le bouton de l'opérateur permet de masquer l'écran public sans arrêter la régie, puis de le réafficher lorsque vous le souhaitez.

5. Textes, messages et animations

Textes enregistrés

Le champ Texte au-dessus accepte un texte libre. Vous pouvez l'enregistrer pour le réutiliser plus tard, le sélectionner dans la liste, l'afficher ou supprimer une entrée devenue inutile.

Message de fin de délai

Le bouton MESSAGE FIN DE DÉLAI permet de personnaliser le texte affiché lorsque le délai entre deux boules est terminé. Cela permet, par exemple, d'utiliser une formulation adaptée à votre animation plutôt qu'un simple message standard.

Messages publics automatiques

Loto Régie permet de mémoriser des règles d'animation. Une règle peut se déclencher soit lorsqu'un numéro précis sort, soit lorsqu'un rang de tirage est atteint. Chaque règle possède son message, sa durée d'affichage et peut être activée ou désactivée.

Exemples d'utilisation

Afficher une annonce spéciale lorsque le numéro 13 sort, célébrer la 10e boule de la partie, rappeler un lot ou afficher un message d'ambiance pendant quelques secondes.

6. Personnaliser l'écran public

Le bouton PERSONNALISER ÉCRAN ouvre une fenêtre avec aperçu. Le logiciel prévoit plusieurs présentations prédéfinies, dont les thèmes Original, Clair et Contraste, ainsi qu'un réglage détaillé des couleurs.

Fond général	Couleur de l'arrière-plan de l'écran public.
Grand numéro	Couleur du numéro principal.
Grille	Fond, numéros tirés/non tirés et bordures.
Compteur	Couleur des informations d'avancement.
Message prêt	Couleur du message de fin de temporisation.
Animations	Couleurs du fond et du texte des messages d'animation.
Derniers numéros	Couleur de la zone rappelant les dernières sorties.

Les réglages sont enregistrés afin de retrouver votre présentation lors des utilisations suivantes.

7. Tirage au sort / Jeu

Ce module permet d'utiliser l'écran public pour une animation complémentaire au loto.

Tirage simple

Définissez un titre public, une plage de numéros avec un début et une fin, la durée de l'animation et éventuellement le texte d'un lot principal. Le logiciel choisit ensuite un numéro aléatoire dans la plage.

Par défaut, un numéro déjà sorti pendant la séance ne ressort pas. Une option permet cependant d'autoriser les répétitions.

Départage avec numéros choisis

Lorsque plusieurs joueurs sont ex æquo, chacun peut saisir un numéro. Le logiciel effectue ensuite son tirage de référence et classe les joueurs selon la proximité entre leur numéro et le numéro tiré. En cas d'égalité parfaite d'écart, le plus petit numéro est classé avant l'autre.

Vous pouvez choisir le nombre de gagnants à retenir. Les autres participants peuvent recevoir un lot de consolation si cette option est activée.

Mémoire de séance

La séance mémorise les numéros déjà tirés et peut mémoriser les lots principaux déjà attribués. Le bouton NOUVELLE SÉANCE remet cette mémoire à zéro tout en conservant les réglages.

Sécurité contre les doublons

Si toutes les valeurs possibles de la plage ont déjà été utilisées sans répétition autorisée, le logiciel demande de commencer une nouvelle séance.

8. Mode démonstration et licence

Sans licence valide, le logiciel fonctionne en mode démonstration. Le code de cette version prévoit l'affichage des 20 premières boules ; ensuite l'écran public est masqué jusqu'à l'activation.

Le bouton LICENCE / DEMANDE permet de créer une demande de licence ou d'installer le fichier de licence fourni. Lorsqu'une licence est valide, l'interface indique LICENCE ACTIVE et peut afficher le nom du titulaire.

À conserver séparément

La clé privée et les outils servant à générer les licences ne doivent jamais être distribués avec le logiciel. Seul le fichier de licence destiné au client doit être installé.

9. Conseils pour une soirée de loto

Avant l'ouverture	Lancer le logiciel, vérifier l'écran public et choisir le bon nombre de boules.
Double écran	Placer la régie sur l'écran du PC et l'affichage public sur le vidéoprojecteur/TV.
Textes	Préparer à l'avance les noms de parties et annonces récurrentes dans les textes enregistrés.
Animations	Configurer les messages spéciaux avant l'arrivée du public.
Délai	Choisir une temporisation adaptée au rythme de l'animateur et des joueurs.
Entre deux parties	Utiliser NOUVEAU TIRAGE et vérifier le texte de la partie suivante avant de commencer.
Jeux annexes	Utiliser TIRAGE AU SORT / JEU pour attribuer un lot ou départager des joueurs.

Astuce régie

Une répétition générale de quelques minutes avec le vidéoprojecteur branché permet de vérifier la lisibilité des couleurs, le placement de l'écran public et le rythme du délai.

10. Dépannage rapide

La boule suivante ne part pas	Vérifiez qu'une temporisation n'est pas encore en cours et que toutes les boules n'ont pas déjà été tirées.
ESPACE ne fonctionne pas	Le raccourci est volontairement désactivé lorsque le curseur se trouve dans un champ de texte, une liste ou un réglage numérique.
L'écran public n'apparaît plus	Utilisez le bouton d'affichage public. En mode démonstration, l'écran public est limité après 20 boules.
Un numéro ne peut plus ressortir	Pendant un tirage de loto normal, une boule tirée est retirée des numéros disponibles jusqu'au nouveau tirage.
Tirage au sort épuisé	Si la répétition est interdite et que toute la plage a été utilisée, commencez une NOUVELLE SÉANCE.
Licence non reconnue	Ouvrez LICENCE / DEMANDE et réinstallez le fichier de licence correspondant à cette machine.

Loto Régie

Un pilotage simple côté régie, un affichage clair côté public.

Téléchargement du logiciel : sallegabriel.com/downloads/Loto_Regie.exe

© Salle Gabriel - Guide généré pour la version du projet analysée en août 2026.